

Bereitgestellte Dienste

SMTP/IMAP

Für SMTP und IMAP besteht für die meisten gehosteten Domains ein autoconfig für Thunderbird. Thunderbird Benutzer müssen hierzu nur den Anzeigenamen, Benutzernamen und Passwort angeben. Alle anderen tragen ein:

Konto für eine bestehende E-Mail-Adresse einrichten

Ihr Name:

Erika Example

Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse:

example@logout.de

Bestehende E-Mail-Adresse

Passwort:

••••••••

☒ Passwort speichern

Einstellungen wurden bei Ihrem Anbieter des E-Mail-Diensts gefunden

Posteingangs-Server:

IMAP quad.logout.de SSL

Postausgangs-Server:

SMTP quad.logout.de SSL

Benutzername:

example@logout.de

Manuell bearbeiten

Fertig

Abbrechen

Server	quad.logout.de
TLS/SSL	einschalten
Benutzername	ihre e-Mail-Adresse
Passwort	ihr e-Mail-Passwort

SFTP

Anmeldung

Neues Verbindungsziel

Sitzung

Übertragungsprotokoll:

SFTP

Rechnername:

quad.logout.de

Portnummer:

22

Benutzername:

exampleftp1

Kennwort:

••••••••

Speichern

Erweitert...

Werkzeuge

Verwalten

Anmelden

Schließen

Hilfe

Server	quad.logout.de
Port	22
Login	in Froxlor vergebener Login oder Froxlor-Login

DNS

A und AAAA sind nötig für Web-Hosting
MX und TXT für Mail Hosting

A	2.56.97.107
AAAA	2a03:4000:3e:312:360a:466c:8ea1:45b9
MX	10 quad.logout.de
TXT	v=spf1 mx a:slim.webnmail.de -all exp=spfexplain.webnmail.de

Froxlor

Dieses System wird mit der Software [Froxlor](#) verwaltet.

<https://quad.logout.de/froxlor>

Webmailer

Unterwegs kann mit [Roundcube](#) auf die Mails zugegriffen werden.

Zugangsdaten wie bei IMAP/SMTP.

Dieser Dienst erlaubt zudem auch das Bearbeiten Server-basierter Mail-Filter. Das heisst dass damit Mails bereits direkt beim Empfang z.B. in entsprechende Ordner sortiert werden können.

<https://quad.logout.de/roundcube>

From:
<https://quad.logout.de/> - **quad.logout.de**

Permanent link:
<https://quad.logout.de/dienste>

Last update: **2020/01/17 13:55**

